

### **2.2.2. ЗАРЯД ВТОРОЙ**

Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 2С19 без введения поправок.



ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ  
Осветительный снаряд ЗС6-1 (ЗС6)  
Трубка Т-90  
Высота разрыва 600 м

Д	П	N	Ер	Δ Х <sub>т</sub>	Δ N <sub>т</sub>	В <sub>р</sub> д	В <sub>рв</sub>	В <sub>рб</sub>	Z	Δ Z	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	Δ X	α	θ <sub>р</sub>	V <sub>р</sub>	T <sub>р</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>бю</sub>	Д
м	тыс	дел.	тыс	м	дел.	м	м	м	тыс	м	м	м	м	м	м	град. мин.	гр	м/с	с	м	м	м
									-	-	-	+	-	-	-							
540 0	24 7	71	10 6	51	0, 9	91	10	4, 3	4	7	10 2	4 5	0, 3	1 1	15 1	14 48	6, 3	3 0	14	66 0	9 0	54 00
600	25 1	74	10 2	46	0, 8	90	12	4, 5	4	7	10 5	4 3	0, 3	1 1	14 2	15 03	7, 3	3 0	15	67 9	9 0	60 0
800	25 5	78	98	41	0, 7	89	13	4, 8	4	7	11 0	4 2	0, 3	1 1	13 4	15 19	8, 3	2 9	16	70 0	9 0	80 0
600 0	26 0	81	95	38	0, 7	88	15	5, 0	5	7	11 4	4 1	0, 3	1 1	12 8	15 37	9, 3	2 9	16	72 4	1 0	60 00
200	26 6	85	92	35	0, 6	88	16	5, 3	5	8	12 0	4 1	0, 4	1 1	12 4	15 57	1 0	2 9	17	75 0	1 0	20 0
400	27 2	88	89	33	0, 6	87	18	5, 6	5	8	1 3/4	4 1	0, 4	1 1	12 1	16 18	11	2 9	18	77 8	1 1	40 0
600	27 8	92	87	31	0, 6	86	19	5, 9	5		13 2	4 1	0, 4	1 2	11 8	1641	1 2	2 9	18	80 8	1 1	60 0
800	28 5	95	84	29	0, 5	85	20	6, 2	6	3/4	13 8	4 1	0, 4	1 2	11 6	17 05	1 3	2 8	19	84 1	1 2	80 0
700 0	29 2	99	82	28	0, 5	84	22	6, 5	6	9	14 5	4 1	0, 4	1 2	11 5	17 30	1 4	2 8	20	87 6	1 2	70 00
200	29 9	10 3	79	27	0, 5	83	23	6, 8	6	9	15 1	4 2	0, 4	1 2	11 3	17 56	1 5	2 8	21	91 4	1 3	20 0
400	30 7	10 7	77	25	0, 5	83	25	7, 2	7	9	15 8	4 2	0, 4	1 3	11 2	18 24	1 6	2 8	21	95 3	1 4	40 0
600	31 5	11 1	75	24	0, 5	82	26	7, 5	7	9	16 5	4 3	0, 5	1 3	11 2	18 53	1 7	2 8	22	99 6	1 4	60 0
800	32 3	11 5	73	23	0, 5	81	27	7, 9	7	9	17 3	4 4	1, 5	1 4	11 1	19 23	1 8	2 8	23	10 40	1 5	80 0
800 0	33 2	11 9	71	22	0, 5	80	29	8, 3	8	10	18 0	4 4	0, 5	1 4	11 1	19 54	2 0	2 8	24	10 80	1 6	80 00
200	34 1	12 3	70	22	0, 4	79	30	8, 8	8	10	18 8	4 5	0, 5	1 4	11 0	20 27	2 1	2 7	25	11 30	1 6	20 0
400	35 0	12 7	68	21	0, 4	78	31	9, 2	9	10	19 6	4 6	0, 5	1 5	11 0	21 01	2 2	2 7	25	11 90	1 7	40 0
600	36 0	13 1	67	20	0, 4	78	33	9, 7	9	10	20 4	4 7	0, 5	1 5	11 0	21 37	2 3	2 7	26	12 40	1 8	60 0
800	37 1	13 5	65	19	0, 4	77	34	9, 9	10	10	21 2	4 8	0, 5	1 6	11 0	22 14	2 4	2 7	27	13 00	1 9	80 0

Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ».  
механического прицела Д726-45 и при-  
цела 1П22

Д	П	N	Е <sub>р</sub>	$\Delta$ Х <sub>т</sub>	$\Delta$ N <sub>т</sub>	В <sub>р</sub> д	В <sub>рв</sub>	В рб	Z	$\Delta$ Z	$\Delta$ X	$\Delta$ X	$\Delta$ X	$\Delta$ X	$\Delta$ X	$\alpha$	$\theta_p$	V р	T <sub>p</sub>	Y <sub>s</sub>	Y бю	Д
м	ты с	де л.	ты с	м	де л.	м	м	м	ты с	м	м	м	м	м	м	град · мин.	г р	м/ с	с	м	м	м
									-	-	-	+	-	-	-							
900 0	38 1	14 0	64	18	0, 4	76	36	1 1	1 0	1 1	22 0	4 9	0, 5	1 6	11 0	22 52	2 5	2 7	28	13 60	2 0	90 00
200	39 2	14 4	62	18	0, 4	75	37	1 1	1 1	1 1	22 8	5 0	0, 5	1 7	11 0	23 32	2 6	2 7	29	14 30	2 0	20 0
400	40 4	14 9	61	17	0, 4	74	39	1 2	1 1	1 1	23 7	5 1	0, 5	1 7	11 0	24 14	2 7	2 7	30	15 00	2 1	40 0
600	41 6	15 4	60	16	0, 4	73	40	1 2	1 2	1 1	24 5	5 2	0, 5	1 8	11 1	24 58	2 8	2 7	31	15 70	2 2	60 0
800	42 9	15 9	58	15	0, 4	73	42	1 3	1 2	1 1	25 4	5 3	0, 6	1 8	11 1	25 44	3 0	2 7	32	16 50	2 3	80 0
100 00	44 2	16 4	57	15	0, 4	72	43	1 4	1 3	1 2	26 3	5 4	0, 6	1 8	11 1	26 32	3 1	2 7	33	17 40	2 4	10 00
200	45 6	16 9	56	14	0, 4	71	45	1 4	1 4	1 2	27 2	5 5	0, 6	1 9	11 2	27 22	3 2	2 7	34	18 30	2 6	20 0
400	47 1	17 5	55	13	0, 4	70	46	1 5	1 4	1 2	28 1	5 7	1- 6	1 9	11 2	28 15	3 4	2 7	35	19 30	2 7	40 0
600	48 6	18 0	54	12	0, 4	69	48	1 6	1 5	1 2	29 0	5 8	6, 6	2 0	11 2	29 11	3 5	2 7	36	20 30	2 8	60 0
800	50 3	18 6	53	11	0, 4	68	50	1 6	1 6	1 3	29 9	5 9	0, 6	2 0	11 3	30 12	3 6	2 7	38	21 40	3 0	80 0
110 00	52 2	19 3	52	10	0, 3	67	52	1 7	1 7	1 3	30 9	6 1	0, 6	2 1	11 3	31 18	3 8	2 7	39	22 70	3 1	11 00
200	54 2	20 0	51	9, 5	0, 3	65	54	1 8	1 8	1 3	31 9	6 3	0 6	2 1	11 4	32 30	3 9	2 7	40	24 10	3 2	20 0
400	56 4	20 7	50	8, 4	0, 3	64	56	1 9	2 0	1 4	33 0	6 4	0, 7	2 2	11 5	33 51	4 1	2 7	42	25 60	3 4	40 0
600	59 0	21 6	49	7, 1	0, 3	63	58	2 0	2 1	1 4	34 1	6 6	0, 7	2 2	11 5	35 24	4 3	2 7	43	27 50	3 6	60 0
800	62 2	22 6	49	5, 4	0, 3	61	61	2 2	2 4	1 4	35 3	6 8	0, 7	2 2	11 6	37 19	4 5	2 7	46	29 80	3 9	80 0
120 00	67 1	24 1	48		0, 3	58	66	2 3	2 8	1 5	36 9	7 0	0, 8	2 3	11 6	40 17	4 9	2 8	49	33 40	4 3	12 00
120 92	72 9	25 8	47	-	0, 3	55	70	2 5	3 3	1 6	38 2	7 3	0, 8	2 3	11 5	43 44	5 2	2 8	52	37 60	4 7	12 09

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ Т-90  
Высота разрыва 600 м

Д	П	N	$\Delta N_T$	$\Delta X_N$	$\Delta Y_N$	$\Delta X_{\Pi}$	$\Delta Y_{\Pi}$	Д
м	тыс.	дел.	дел.	м	м	м	м	м
			+	+	-	-	+	
5400	247	71	3,6	61	6,7	1	5,4	5400
600	251	74	3,4	60	7,7	1	5,6	600
800	255	78	3,3	59	8,7	1	5,8	800
6000	260	81	3,2	59	9,6	1	6,0	6000
200	266	85	3,1	58	11	1	6,2	200
400	272	88	3,0	58	11	1	6,5	400
600	278	92	3,0	57	12	1	6,7	600
800	285	95	3,0	56	13	1	6,9	800
7000	292	99	3,0	56	14	1	7,1	7000
200	299	103	3,0	55	15	1	7,3	200
400	307	107	3,0	55	16	1	7,5	400
600	315	111	3,0	54	17	1	7,7	600
800	323	115	3,0	54	18	2	7,9	800
8000	332	119	3,0	53	19	2	8,1	8000
200	341	123	3,0	52	20	2	8,3	200
400	350	127	3,0	52	21	2	8,5	400
600	360	131	3,0	51	22	2	8,8	600
800	371	135	3,1	51	23	2	9,0	800
9000	381	140	3,1	50	23	2	9,2	9000
200	392	144	3,2	50	24	2	9,4	200
400	404	149	3,2	49	25	3	9,6	400
600	416	154	3,3	48	26	3	9,8	600
800	429	159	3,3	48	27	3	10	800
10000	442	164	3,4	47	28	3	10	10000
200	456	169	3,4	47	29	3	10	200
400	471	175	3,5	46	30	4	11	400

Д	П	N	$\Delta N_T$	$\Delta X_N$	$\Delta Y_N$	$\Delta X_{\Pi}$	$\Delta Y_{\Pi}$	Д
м	тыс.	дел.	дел.	м	м	м	м	м
			+	+	-	-	+	
600	486	180	3,5	45	32	4	11	600
800	503	186	3,6	44	33	4	11	800
11000	522	193	3,7	44	34	5	11	11000
200	542	200	3,8	43	35	5	11	200
400	564	207	3,9	42	37	5	12	400
600	590	216	4,0	41	38	6	12	600
800	622	226	4,2	39	40	7	12	800
12000	671	241	4,5	37	43	8	12	12000
12092	729	258	4,9	35	46	9	12	12092

ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ

Д	$\delta Z$	$\delta Z_W$	$\delta X_W$	$\delta X_T$	$\delta X_{V_0}$	Д
м	тыс.	тыс.	м	м	м	м
		+	+		-	
5400	-0,1	0,3	7	+7	1	5400
6000	-0,1	0,3	7	+4	6	6000
7000	0	0,4 ,	7	+3	8	7000
8000	0	0,4 1	7	3 +2	9	8000
9000	+0,1	0,5	6	+ 1	9	9000
10000	+0,1	0,6	5	0	10	10000
11000	+0,2	0,7	4	-2	10	11000
12000	+0,3	0,9	3	1	11	12000
12092	+0,4	1,0	3	-3	12	12092

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕЛИ  
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	10
20	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	20
30	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	9	30
40	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	13	40
50	1	2	2	3	4	5	6	8	9	11	14	17	50
60	2	2	3	4	5	6	8	9	11	14	17	21	60
70	2	3	4	5	6	7	9	11	14	17	21	26	70
80	2	3	4	5	7	9	1	13	16	20	25	31	80
90	3	4	5	6	8	10	12	15	19	23	29	37	90
100	3	4	6	7	9	11	14	18	22	27	34	44	100
110	4	5	6	8	11	13	16	20	25	31	39	51	110
120	4	5	7	9	12	14	18	23	28	35	45	60	120
130	4	6	8	10	13	16	20	26	32	40	52	71	130



А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	4	4	5	6	8	10	15	20	31				10
20	7	9	11	14	18	24	35	58					20
30	12	14	18	22	30	42	72						30
40	16	20	25	33	45	71							40
50	21	26	34	46	67								50
60	27	34	45	63									60
70	33	42	58	88									70
80	40	53	75										80
90	48	66											90
100	58	82											100
110	70												110
120	84												120
130													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. При расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	3	10
20			1	1	1	2	2	2	3	4	4	5	20
30			1	1	2	2	3	3	5	5	6	7	30
40				2	2	3	4	4	6	7	8	9	40
50				2	3	4	4	6	7	8	10	11	50
60					3	4	5	7	8	10	12	13	60
70					4	5	6	7	9	11	13	15	70
80						5	6	8	10	12	14	17	80
90						6	7	9	11	13	16	18	90
100							8	9	11	14	17	20	100
110							8	10	12	15	18	21	110
120								11	13	16	19	22	120
130									13	16	20	24	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	3	4	5	6	7	9	11	14	19	25	33	46	10
20	6	8	9	11	13	16	20	25	32	41	53	68	20
30	9	11	13	16	19	23	28	34	43	53	66	82	30
40	11	14	17	20	24	29	34	42	52	63	77	93	40
50	14	16	20	24	28	3¼	40	49	59	71	86	102	50
60	16	19	23	27	33	39	46	55	66	79	93	110	60
70	18	21	25	30	36	43	51	60	72	85	100	117	70
80	20	24	28	33	39	47	55	65	77	90	106	123	80
90	22	26	31	36	43	50	59	70	82	96	111	129	90
100	24	28	33	39	45	53	62	73	86	100	116	134	100
110	25	30	35	41	48	56	66	77	90	104	120	138	110
120	27	31	37	44	51	59	69	80	93	108	124	141	120
130	28	33	39	46	53	62	72	83	96	111	127	145	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА П  
А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	10
20	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	6	20
30	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	9	30
40	1	1	2	2	3	4	5	6	7	8	10	13	40
50	2	2	2	3	4	5	6	7	9	11	13	16	50
60	2	2	3	4	5	6	8	9	11	13	17	21	60
70	2	3	4	5	6	7	9	11	13	16	20	25	70
80	3	3	4	5	7	9	11	13	16	19	24	30	80
90	3	4	5	6	8	10	12	15	18	23	28	36	90
100	3	4	6	7	9	11	14	17	21	26	33	42	100
110	4	5	7	8	10	13	16	20	24	30	38	49	110
120	4	5	7	9	12	14	18	22	27	34	43	57	120
130	5	6	8	10	13	16	20	25	31	39	50	67	130

А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	3	4	5	6	8	10	14	18	27				10
20	7	9	11	13	17	22	32	49					20
30	11	14	17	21	28	39	60						30
40	16	19	24	31	42	62							40
50	20	25	32	43	61								50
60	26	32	42	58									60
70	31	40	54	78									70
80	38	50	69										80
90	46	61	90										90
100	55	76											100
110	66	95					, >						110
120	78												120
130	95												130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	10
20			1	1	1	2	2	2	3	4	4	5	20
30			1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	30
40				2	2	3	4	4	6	7	8	9	40
50				2	3	4	4	5	7	8	10	11	50
60					3	4	5	6	8	9	11	13	60
70					4	5	6	7	9	10	13	15	70
80						5	6	8	10	12	14	16	80
90						6	7	9	10	13	15	18	90
100							7	9	11	14	16	19	100
110							8	9	12	14	17	21	110
120								10	12	15	18	22	120
130									13	16	19	23	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	3	4	5	6	7	8	10	14	18	23	31	42	10
20	6	7	9	10	13	15	19	24	31	39	49	63	20
30	8	10	13	15	18	22	26	33	41	50	63	78	30
40	11	13	16	19	23	27	33	40	49	60	73	89	40
50	13	16	19	23	27	32	39	47	57	68	82	98	50
60	15	18	22	26	31	37	44	53	63	75	89	106	60
70	17	21	24	29	35	41	49	58	69	81	96	112	70
80	19	23	27	32	38	45	53	63	74	87	102	118	80
90	21	25	29	35	41	48	57	67	79	92	107	124	90
100	23	27	32	37	44	51	60	71	83	96	112	129	100
110	24	29	34	40	46	54	63	74	86	100	116	133	110
120	26	30	36	42	49	57	66	77	90	104	119	137	120
130	27	32	37	44	51	59	69	80	93	107	123	140	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0	0	1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	10
20	1	1	1	1	2	2	2	3	3	4	4	6	20
30	1	1	1	2	2	3	4	4	5	6	7	9	30
40	1	1	2	3	3	4	5	6	7	8	10	12	40
50	2	2	3	3	4	5	6	7	9	10	13	16	50
60	2	2	3	4	5	6	8	9	11	13	16	20	60
70	2	3	4	5	6	7	9	11	13	16	19	24	70
80	3	3	4	6	7	9	11	13	15	19	23	29	80
90	3	4	5	7	8	10	12	15	18	22	27	34	90
100	4	4	6	7	9	11	14	17	21	25	32	40	100
110	4	5	7	8	11	13	16	19	24	29	36	47	110
120	4	6	8	9	12	14	18	22	27	33	42	54	120
130	5	6	8	10	13	16	20	24	30	37	48	63	130



А. Поправки при расположении цели выше батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	3	4	5	6	7	9	13	17	24				10
20	7	8	10	12	16	21	29	42					20
30	11	13	16	20	26	36	53						30
40	15	18	23	29	39	56							40
50	19	24	30	40	56								50
60	24	30	39	53	80								60
70	30	38	50	71									70
80	36	47	64										80
90	44	58	81										90
100	52	70											100
110	62	86											110
120	73												120
130	88												130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	10
20			1	1	1	2	2	2	3	3	4	5	20
30			1	1	2	2	3	3	4	5	6	7	30
40				2	2	3	4	4	5	7	8	9	40
50				2	3	4	4	5	6	8	9	11	50
60					3	4	5	6	8	9	11	13	60
70					4	5	6	7	9	10	12	14	70
80						5	6	8	10	12	13	16	80
90						6	7	8	10	13	15	17	90
100							7	9	11	13	16	18	100
110							8	9	12	14	17	20	110
120								10	12	15	18	21	120
130									13	16	18	22	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Углы места цели	Прицелы												Углы места цели
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	3	4	4	5	6	8	10	13	17	21	28	38	10
20	6	7	8	10	12	15	18	23	29	37	46	59	20
30	8	10	12	14	17	21	25	31	39	48	59	73	30
40	10	13	15	18	22	26	31	38	47	57	69	84	40
50	13	15	18	22	26	31	37	45	54	65	78	93	50
60	15	18	21	25	30	35	42	50	60	72	85	101	60
70	17	20	23	28	33	39	46	55	66	78	92	108	70
80	19	22	26	31	36	43	51	60	71	83	97	114	80
90	20	24	28	33	39	46	54	64	75	88	102	119	90
100	22	26	30	36	42	49	57	68	79	92	107	124	100
110	23	28	32	38	44	52	60	71	83	96	111	128	110
120	25	29	34	40	47	54	63	74	86	100	115	131	120
130	26	30	36	42	49	57	66	77	89	103	118	135	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных

**ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА  
А. Поправки при расположении цели выше батареи**

Превыш ение цели. м	Прицелы												Превыш ение цели, м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,2	10
20	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,5	1,7	2,0	2,4	20
30	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,4	1,8	2,1	2,3	2,7	3,2	3,8	30
40	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,7	4,4	5,3	40
50	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,8	5,7	6,8	50
60	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,3	3,8	4,5	5,1	6,0	7,2	8,6	60
70	1,6	1,9	2,4	2,8	3,4	3,9	4,6	5,4	6,2	7,3	8,7	10,4	70
80	1,9	2,3	2,8	3,3	4,0	4,6	5,4	6,3	7,4	8,7	10,4	12,5	80
90	2,2	2,7	3,2	3,9	4,6	5,3	6,3	7,4	8,6	10,2	12,2	14,8	90
100	2,6	3,1	3,7	4,4	5,3	6,1	7,2	8,5	9,9	11,8	14,1	17,3	100
110	2,9	3,5	4,2	5,0	6,0	6,9	8,2	9,6	11,3	13,5	16,3	20,2	110
120	3,3	3,9	4,8	5,6	6,7	7,8	9,2	10,9	12,8	15,3	18,6	23,5	120
130	3,6	4,4	5,3	6,3	7,4	8,7	10,3	12,2	14,4	17,3	21,4	27,3	130

# А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышен ие цели, м	Прицелы												Превыш ение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,4	4,7	6,3	9,4				10
20	2,9	3,4	4,1	4,9	6,0	7,9	11,0	17,8					20
30	4,5	5,3	6,4	7,8	10,0	13,7	22,3						30
40	6,2	7,4	9,0	11,3	15,1	22,6							40
50	8,2	9,8	12,0	15,7	22,0								50
60	10,3	12,5	15,8	21,2									60
70	12,6	15,6	20,3	29,3									70
80	15,2	19,3	26,0										80
90	18,3	23,7											90
100	21,9	29,2											100
110	26,0												110
120	31,1												120
130													130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пониже ние цели, м	Прицелы												Понижен ие цели, м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	10
20			0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,4	1,5	1,7	2,0	20
30			0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,3	2,5	2,9	30
40				1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,3	3,8	40
50				1,3	1,5	1,8	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0	4,6	50
60					1,7	2,1	2,4	2,9	3,5	4,0	4,7	5,3	60
70					2,0	2,3	2,8	3,3	3,9	4,5	5,2	6,0	70
80						2,6	3,0	3,6	4,3	5,0	5,7	6,6	80
90						2,8	3,2	3,9	4,6	5,4	6,2	7,1	90
100							3,5	4,1	4,9	5,8	6,7	7,7	100
110							3,7	4,3	5,2	6,0	7,1	8,2	110
120								4,6	5,4	6,4	7,4	8,6	120
130									5,6	6,6	7,7	8,9	130

Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Превыше ние цели, м	Прицелы												Превыше ние цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,9	3,5	4,6	5,9	7,6	10,0	13,7	10
20	2,4	2,8	3,3	3,9	4,6	5,4	6,5	8,1	10,1	12,7	16,0	20,2	20
30	3,4	4,1	4,8	5,5	6,5	7,7	9,1	11,1	13,5	16,5	20,2	24,7	30
40	4,4	5,2	6,1	7,1	8,2	9,7	11,4	13,6	16,3	19,6	23,5	28,2	40
50	5,3	6,2	7,2	8,5	9,8	11,5	13,4	15,9	18,8	22,3	26,4	31,1	50
60	6,1	7,1	8,3	9,7	11,3	13,1	15,2	17,9	21,0	24,6	28,8	33,7	60
70	6,9	8,0	9,3	10,8	12,5	14,5	16,8	19,6	22,9	26,7	31,0	35,9	70
80	7,7	8,8	10,2	11,8	13,6	15,8	18,3	21,3	24,6	28,5	32,9	37,8	80
90	8,3	9,6	11,0	12,7	14,7	17,0	19,6	22,7	26,2	30,2	34,6	39,6	90
100	8,9	10,3	11,8	13,6	15,6	18,0	20,7	23,9	27,5	31,6	36,1	41,2	100
110	9,4	10,9	12,6	14,4	16,5	19,0	21,7	25,0	28,7	32,8	37,4	42,5	110
120	9,9	11,4	13,2	15,2	17,4	19,9	22,7	26,0	29,8	34,0	38,6	43,7	120
130	10,4	11,9	13,7	15,8	18,1	20,7	23,6	27,0	30,8	35,0	39,6	44,7	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

**ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕС**  
**А. Поправки при расположении цели выше батареи**

Превыш ение цели. м	Прицелы												Превыш ение цели. м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	10
20	0,5	0,4	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	20
30	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,1	3,7	30
40	0,9	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,3	5,1	40
50	1,2	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,1	3,6	4,1	4,7	5,6	6,7	50
60	1,4	1,6	2,0	2,3	2,8	3,3	4,1	4,4	5,1	5,9	7,0	8,4	60
70	1,7	2,0	2,4	2,8	3,4	3,9	4,6	5,3	6,1	7,2	8,5	10,2	70
80	2,0	2,4	2,8	3,3	4,0	4,6	5,4	6,3	7,3	8,5	10,2	12,2	80
90	2,3	2,7	3,3	3,9	4,6	5,3	6,2	7,3	8,5	10,0	11,9	14,4	90
100	2,7	3,1	3,8	4,5	5,3	6,1	7,2	8,4	9,8	11,6	13,9	16,9	100
110	3,0	3,5	4,3	5,1	6,0	6,9	8,1	9,6	11,2	13,3	16,0	19,7	110
120	3,4	4,0	4,8	5,7	6,7	7,8	9,2	10,8	12,7	15,1	18,3	22,9	120
130	3,8	4,5	5,4	6,3	7,5	8,7	10,3	12,1	14,3	17,1	20,9	26,4	130



# А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели,	Прицелы												Превышение цели,
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	4,4	5,9	8,5				10
20	2,8	3,3	3,9	4,7	5,8	7,5	10,2	15,3					20
30	4,4	5,2	6,2	7,6	9,6	12,8	19,1						30
40	6,1	7,2	8,8	10,9	14,3	20,3							40
50	8,0	9,5	11,7	15,0	20,5								50
60	10,0	12,1	15,2	20,0									60
70	12,3	15,1	19,4	26,8									70
80	14,8	18,6	24,5										80
90	17,8	22,7	31,5										90
100	21,1	27,7											100
110	25,0	34,3											110
120	29,7												120
130	35,6												130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

# Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пониже ние цели, м	Прицелы												Пониже ние цели, м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	10
20			0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	20
30			0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	30
40				1,1	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,9	3,2	3,7	40
50				1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	3,9	4,5	50
60					1,7	2,1	2,4	2,9	3,4	3,9	4,6	5,2	60
70					2,0	2,3	2,7	3,2	3,8	4,4	5,1	5,9	70
80						2,6	3,0	3,5	4,2	4,9	5,6	6,5	80
90						2,8	3,2	3,8	4,5	5,3	6,1	7,0	90
100							3,5	4,0	4,8	5,6	6,5	7,5	100
110							3,7	4,2	5,1	5,9	6,9	8,0	110
120								4,5	5,2	6,2	7,2	8,3	120
130									5,4	6,4	7,4	8,7	130

# Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы												Пони жение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,2	1,4	1,7	2,0	2,3	2,8	3,4	4,4	5,6	7,1	9,3	12,7	10
20	2,3	2,8	3,2	3,8	4,4	5,3	6,4	7,9	9,7	12,2	15,2	19,1	20
30	3,3	4,0	4,6	5,4	6,3	7,5	8,9	10,8	13,1	15,9	19,4	23,8	30
40	4,3	5,0	5,9	6,9	8,0	9,4	11,1	13,3	15,9	19,0	22,8	27,3	40
50	5,1	6,0	7,0	8,2	9,6	11,2	13,1	15,5	18,3	21,7	25,6	30,3	50
60	6,0	6,9	8,1	9,4	11,0	12,8	14,8	17,4	20,5	24,0	28,1	32,8	60
70	6,7	7,8	9,0	10,5	12,2	14,2	16,4	19,2	22,4	26,0	30,2	35,1	70
80	7,5	8,6	9,9	11,5	13,3	15,4	17,9	20,8	24,1	27,8	32,1	37,0	80
90	8,1	9,4	10,7	12,4	14,3	16,5	19,1	22,2	25,6	29,5	33,8	38,7	90
100	8,7	10,0	11,5	13,2	15,2	17,6	20,2	23,4	26,9	30,9	35,3	40,3	100
110	9,1	10,6	12,2	14,0	16,1	18,5	21,2	24,5	28,1	32,1	36,6	41,6	110
120	9,6	11,1	12,8	14,8	16,9	19,3	22,1	25,4	29,1	33,2	37,8	42,8	120
130	10,1	11,6	13,3	15,4	17,6	20,2	23,0	26,3	30,1	34,2	38,8	43,9	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

**ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА**  
**А. Поправки при расположении цели выше батареи**

Превышение цели, м	Прицелы												Превышение цели, м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	10
20	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	2,3	20
30	0,7	0,8	0,9	1,1	1,3	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	3,0	3,6	30
40	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	2,0	2,4	2,8	3,1	3,6	4,2	5,0	40
50	1,2	1,3	1,6	1,9	2,3	2,6	3,1	3,5	4,0	4,7	5,5	6,5	50
60	1,5	1,7	2,1	2,4	2,8	3,3	3,8	4,4	5,0	5,8	6,9	8,2	60
70	1,8	2,0	2,5	2,8	3,4	3,9	4,6	5,3	6,1	7,1	8,4	10,0	70
80	2,1	2,4	2,9	3,4	4,0	4,6	5,4	6,2	7,2	8,4	10,0	11,9	80
90	2,4	2,8	3,4	3,9	4,7	5,3	6,2	7,2	8,4	9,8	11,7	14,1	90
100	2,8	3,2	3,9	4,5	5,3	6,1	7,1	8,3	9,7	11,4	13,6	16,4	100
110	3,1	3,7	4,4	5,1	6,0	6,9	8,1	9,5	11,1	13,0	15,6	19,1	110
120	3,5	4,1	4,9	5,8	6,8	7,8	9,2	10,7	12,5	14,8	17,8	22,2	120
130	3,9	4,6	5,5	6,4	7,5	8,7	10,2	12,0	14,1	16,8	20,4	25,6	130

# А. Поправки при расположении цели выше батареи

Превышение цели, м	Прицелы												Превышение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,3	1,5	1,8	2,2	2,6	3,2	4,2	5,5	7,7				10
20	2,7	3,2	3,8	4,6	5,6	7,1	9,6	13,5					20
30	4,3	5,0	6,0	7,3	9,1	12,1	17,3						30
40	5,9	7,0	8,5	10,4	13,6	18,7							40
50	7,7	9,2	11,2	14,3	19,1								50
60	9,7	11,7	14,6	19,0	27,1								60
70	11,9	14,6	18,5	24,9									70
80	14,4	17,9	23,2										80
90	17,2	21,7	29,3										90
100	20,4	26,3											100
110	24,1	32,0											110
120	28,4												120
130	33,6												130

Примечание: 1. Поправки положительные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.

# Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы												Пони жение цели, м
	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	
10		0,3	0,2	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	10
20			0,5	0,6	0,7	0,9	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9	20
30			0,7	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,9	2,2	2,4	2,8	30
40				1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	40
50				1,3	1,5	1,8	2,1	2,5	2,9	3,4	3,8	4,3	50
60					1,7	2,1	2,4	2,9	3,3	3,8	4,5	5,1	60
70					2,0	2,3	2,7	3,2	3,8	4,3	5,0	5,7	70
80						2,5	3,0	3,4	4,1	4,8	5,4	6,3	80
90						2,8	3,1	3,7	4,4	5,2	5,9	6,8	90
100							3,4	3,9	4,7	5,5	6,4	7,2	100
110							3,6	4,1	5,0	5,7	6,7	7,7	110
120								4,4	5,1	6,0	7,0	8,1	120
130									5,3	6,3	7,2	8,4	130

# Б. Поправки при расположении цели ниже батареи

Пони жение цели, м	Прицелы												Пони жение цели, м
	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700	720	
10	1,2	1,4	1,6	1,9	2,3	2,7	3,3	4,2	5,3	6,8	8,8	11,8	10
20	2,3	2,7	3,1	3,7	4,3	5,1	6,1	7,5	9,4	11,7	14,5	18,2	20
30	3,3	3,9	4,5	5,2	6,1	7,2	8,6	10,4	12,6	15,3	18,7	22,9	30
40	4,2	4,9	5,7	6,7	7,8	9,1	10,7	12,8	15,4	18,4	22,1	26,4	40
50	5,0	5,9	6,8	8,0	9,3	10,8	12,6	15,0	17,7	21,0	24,9	29,4	50
60	5,8	6,7	7,8	9,1	10,6	12,3	14,3	16,9	19,8	23,3	27,3	31,9	60
70	6,6	7,6	8,8	10,2	11,8	13,7	15,9	18,6	21,7	25,3	29,4	34,1	70
80	7,3	8,3	9,6	11,1	12,9	14,9	17,3	20,1	23,3	27,0	31,3	36,0	80
90	7,9	9,1	10,4	12,0	13,9	16,0	18,5	21,5	24,8	28,6	32,9	37,8	90
100	8,4	9,7	11,2	12,8	14,7	17,0	19,6	22,7	26,1	30,1	34,4	39,3	100
110	8,8	10,3	11,8	13,6	15,6	17,9	20,6	23,7	27,3	31,3	35,7	40,7	110
120	9,3	10,7	12,4	14,3	16,3	18,7	21,5	24,7	28,3	32,3	36,8	41,8	120
130	9,7	11,2	12,9	14,9	17,0	19,5	22,3	25,5	29,2	33,3	37,9	42,9	130

Примечание: 1. Поправки отрицательные.

2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях.